Zoiper



Die neuste Zoiper Version können Sie ⇩ HIER ⇩ herunterladen.

Allgemeine Einstellungen

Wenn Sie Zoiper heruntergeladen, installiert und gestartet haben klicken Sie zunächst auf **Konten** und neheen dort folgende Einstellung vor:

SIP-Konto-Optionen

Domain	**pbx.siptk.de**
Benutzername	Ihre reventix Kundennummer
Passwort	**Ihr reventix Passwort**
Anrufer-ID-Name	Der Name der angezeigt werden soll

Ausgangsoptionen

Benutzername für Zugang	
Outbound-Proxy	pbx.siptk.de

Extra

Klicken Sie nun auf den Reiter **Extra** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Zusätzliche Konto-Optionen

☑	**Beim Programmstart anmelden**

Codec



Klicken Sie nun auf den Reiter **Codec** und nehmen folgende Einstellungen vor:

Audio Transferieren Sie bitte alle **Verfügbaren Codecs** in die **Ausgewählte Codecs** Liste, in dem Sie die Codecs wählen und dann auf den Pfeil nach rechts klicken.

Erweitert

Erweiterte Konto-Optionen

Ablauf der Registrierung	**3600**
☑	BLF verwenden
☑	**Anwesendheit an...**
☑	Anwesendheit veröf...

Netzwerk

Klicken Sie nun das Zahnrad Symbol wo drunter **Erweitert** steht, dann den Reiter **Netzwerk** und nehmen Sie folgende Eintellungen vor:

SIP-Optionen

Port	5061

IAX-Optionen

Port	4569

RTP-Optionen

Port	8000
☑	Beliebiger offnener Port über 32000

Sicherheit

Klicken Sie nun auf den Reiter Sicherheit und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

☑	Zertifikatsprüfung deaktivieren GEFÄHRLICH NICHT VERWENDEN

Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: https://www.reventix.de
- Homepage der ZoiPer: https://www.zoiper.com
- Kundenportal der reventix GmbH: https://login.sipbase.de

softphone, zoiper

Von:
https://wiki.reventix.de/ - **reventix Wiki**

Link:
https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:zoiper:konfiguration

Letzte Aktualisierung: **2020/07/15 14:40**