

# reventix Phone für Linux

## 1. Download

Softphones für Desktop-Geräte

In diesem Bereich können Sie die von Ihnen gebuchten Softphones der Firma Global IP Telecommunications an dieser Nebenstelle. Die Nutzung des Softphones erfordert eine Aktivierung über Ihre bereits gebuchte Lizenz. Jeder PC mit aktiviertem Softphone belegt einen Platz im Volumen der Lizenz. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des jeweiligen Softphones.

reventix Phone 1

**Softphone: reventix Phone**

reventix Phone ist ein Softphone der Firma Global IP Telecommunications für Ihren PC. Die Nutzung des Softphones erfordert eine Aktivierung über Ihre bereits gebuchte Lizenz. Jeder PC mit aktiviertem Softphone belegt einen Platz im Volumen der Lizenz. Falls Sie ihr Kontingent erhöhen wollen, kontaktieren Sie bitte unsere Kundenberatung.

Die aktuelle Version bietet zusätzlich einen CSTA-Modus zur Fernsteuerung Ihres Tisch-Telefons. Aktuell werden nur Endgeräte der Firmen snom, Yealink, Gigaset (nur P7xx/8xx) und Auerwald (Firmware-Version 2.10A00000 oder höher) vollständig unterstützt. Zur Nutzung des CSTA muss zuvor ein passendes Endgerät an der Nebenstelle registriert sein.

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Windows</b><br>AMD & Intel (x64)<br>Version 2.0.19<br>Build 22207 | <br><b>MacOS</b><br>M-Series (Apple Silicon)<br>Version 2.0.19<br>Build 22207 | <br><b>Linux</b><br>Debian, Ubuntu, Mint OS,<br>Tuxedo OS, Kubuntu<br>Version 2.0.19<br>Build 22207 | <br><b>Linux</b><br>Redhat, Fedora, CentOS,<br>SUSE<br>Version 2.0.19<br>Build 22207 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2

 Informationen zur aktuellen Softphone-Version

 Lizenzen für reventix Phone hinzubuchen 3

Nach Installation und Start des Softphones wird automatisch der Provisionierungs-Assistent aufgerufen, der Sie durch die Einrichtung leitet. Während des Provisionierungs-Vorgangs müssen Sie sich mit Hilfe eines hier zu generierenden Auth-Codes authentifizieren. Ein erzeugter Code ist nur für 60 Minuten gültig.

Es gibt keinen gültigen Auth-Code für diese Nebenstelle.

Auth-Code generieren 4

- Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ins **Kundenportal** ein
- Navigieren Sie über **Telefonanlage** → **Nebenstellen** zur gewünschten Nebenstelle

### Zu wenig Lizenzen?

③ Wird eine Lizenz benötigt, kann diese hier gebucht werden

- ① Scrollen Sie zu „**Softphone für Desktop-Geräte**“ und wählen Sie das **reventix Phone** aus
- ② Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus und klicken Sie drauf um das Softphone herunterzuladen
- ④ Generieren Sie unten den Auth-Code

### Hinweis:

Der Auth-Code wird später bei der Provisionierung im Softphone abgefragt.

---

## 2. Installation

### 2.1 Debian-basierte Distributionen (Ubuntu, Mint, Kali, etc.)

In der Debian-Welt ist **apt** Ihr bester Freund, weil es Fehlermeldungen wegen fehlender Pakete verhindert.

#### Lokale .deb Datei (Empfohlen):

```
sudo apt install ./reventixPhone.deb
```

#### Hinweis:

Die Nutzung von **apt** für lokale Dateien installiert fehlende Abhängigkeiten automatisch mit - **dpkg** tut das nicht!

#### Lokale .deb Datei (Low-Level): \

```
sudo dpkg -i reventixPhone.deb
```

---

### 2.2 Red Hat-basierte Distributionen (RHEL, Fedora, CentOS, AlmaLinux)

Hier werden **.rpm** Dateien verwendet. Das moderne Tool der Wahl ist **dnf** (der Nachfolger des älteren **yum**).

#### Lokale .rpm Datei:

```
sudo dnf install ./reventixPhone.rpm
```

#### Lokale .rpm Datei (Low-Level):

```
sudo rpm -ivh reventixPhone.rpm
```

---

## 2.3 openSUSE / SLES (Zypper)

Der Befehl der Wahl ist hier **zypper**. Er ist sehr intuitiv, da er viele Abkürzungen erlaubt (z.B. **in** statt **install**).

**Lokale .rpm Datei:**

```
sudo zypper install ./reventixPhone.rpm
```

(Auch hier: Zypper prüft sofort, ob für das lokale RPM noch andere Pakete aus dem Internet nachgeladen werden müssen.)

---

## 3. Provisionierung

Eine ausführliche Beschreibung zur Provisionierung des reventix Phone finden Sie hier: [Provisionierung](#)

### 3.1 CTI Modus einstellen

Die CTI-Modus Einstellung finden Sie ebenfalls unter: [3.2 Telefon für CTI-Modus konfigurieren](#)

---

## 4. Deinstallation

### 4.1 Debian-basierte Distributionen (Ubuntu, Mint, Kali, etc.)

**Normales Entfernen:**

```
sudo apt remove reventixPhone
```

**Vollständiges Entfernen (inkl. Konfigurationsdateien):**

```
sudo apt purge reventixPhone
```

## 4.2 Red Hat-basierte Distributionen (RHEL, Fedora, CentOS, AlmaLinux)

### Normales Entfernen:

```
sudo dnf remove reventixPhone
```

### Alte Methode (RPM):

```
sudo rpm -e reventixPhone
```

---

## 4.3 openSUSE / SLES (Zypper)

### Normales Entfernen:

```
sudo zypper remove paketname
```

oder kurz:

```
sudo zypper rm paketname
```

### Inklusive Abhängigkeiten:

```
sudo zypper remove -u paketname
```

Das entspricht dem **autoremove** bei Debian und löscht nicht mehr benötigte Abhängigkeiten gleich mit.

---

## 5. FAQ

### Wie finde ich meine IP Adresse?

Mit dem Befehl

```
ip a
```

---

[reventix,Phone,Softphone,Linux](#)

Von:  
<https://wiki.reventix.de/> - **reventix Wiki**

Link:  
[https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:softphones:reventix\\_phone:reventix\\_phone\\_linux](https://wiki.reventix.de/konfigurationshilfen:softphones:reventix_phone:reventix_phone_linux)

Letzte Aktualisierung: **2026/03/19 18:00**

